

*Todas las medidas son ml por litro		VEGETATIVO			FLORACIÓN		
Frecuencia de Aplicación		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	Semana 3
Preventivo (Rociar 2x por semana)	IPM —	15-24 mL +					
	Stack —	1-2 mL					

Ventajas de Mezcla

Athena® Stack, derivado de algas marinas y otras plantas, proporciona micronutrientes biodisponibles que fomentan un mayor crecimiento lateral, nudos más apretados, un desarrollo de brotes más rápido y un mayor vigor general durante la transición.

Athena® IPM ha demostrado su eficacia contra diversas plagas y patógenos, incluidos los ácaros, el mildiú polvoroso y los mosquitos de los hongos. La combinación de ambos productos le permite fertilizar sus plantas y al mismo tiempo establecer una línea de defensa contra plagas y patógenos fúngicos.

Mezclar **Athena® IPM** y **Athena® Stack** en la misma solución es compatible para una aplicación foliar y dará como resultado menos desperdicio de producto y ahorrará costos de mano de obra.

Procedimiento de Pulverización

WARNING: ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE SE FORMEN RESIDUOS EN EL FOLLAJE, SUGERIMOS USAR AGUA RO.

1 Llenar	Llene un recipiente con agua RO por la cantidad de plantas que va a rociar.
2 IPM	Agregue 15-24 mL/L de Athena® IPM y agite hasta que se mezcle completamente.
3 Stack	Agregue 1-2 mL/L de Athena® Stack y agite hasta que se mezcle. Contiene ingrediente orgánico que podría separarse en el almacenamiento, así que agite bien antes de cada uso.
4 Saturar	Sature completamente el medio con el fertilizante. Si la planta está completamente hidratada, no absorberá IPM a través de sus hojas. Si la planta está deshidratada, absorberá IPM a través de sus hojas. Saltarse este paso puede causar quemaduras o reacciones fitotóxicas.
5 Temp	Baje la temperatura alrededor de 22° C y use deshumidificadores para mantener la humedad alrededor del 55-65% para evitar problemas de moho y hongos.
6 Luz	Solo rocíe cuando las luces de alta intensidad estén apagadas para evitar quemaduras (solo luces de trabajo o luces verdes, no luces de crecimiento).
7 Rociar	Comience rociando los medios, siguiendo el tallo asegurándose de empapar la parte inferior de las hojas.
8 Rociar	Siga con un rociado sobre la parte superior para asegurar la saturación completa de todo el follaje de la planta.
9 Secar	Permita suficiente tiempo para que se seque (3-4 horas) antes de que se enciendan las luces de alta intensidad.

IPM

Insecticida y Fungicida de Alto Espectro



Stack

Floración Potenciador

